

## به نام خدا

### آموزش نصب قالب

برای نصب قالب مراحل زیر را طی کنید

- به ماژول **واردسازی / استخراج یک قالب** بروید و بر روی پیکربندی کلیک کنید
- در قسمت **واردسازی از کامپیوتر** فایل `ot_purestyle_rtl.zip` را انتخاب کنید و قالب را آپلود کنید
- قالب را با تنظیمات پیش فرض نصب کنید (تنظیمات را تغییر ندهید) - هشدار مربوط به تصاویر مشکلی ایجاد نمی کند
- در پوشه نصب پرستاشاپ به آدرس `classes/controller` بروید و فایل `FrontController.php` که در اختیار شما قرار گرفته است را با فایل فعلی تعویض کنید (قبل از این عمل از فایل اصلی نسخه بکاپ تهیه کنید)
- در پوشه نصب پرستاشاپ به آدرس `modules/homeslider` بروید و فایل `homeslider.php` که در اختیار شما قرار گرفته است را با فایل فعلی تعویض کنید (قبل از این عمل از فایل اصلی نسخه بکاپ تهیه کنید)
- در پوشه نصب پرستاشاپ به آدرس `modules/ blockspecials` بروید و فایل `blockspecials.php` که در اختیار شما قرار گرفته است را با فایل فعلی تعویض کنید (قبل از این عمل از فایل اصلی نسخه بکاپ تهیه کنید)
- به ماژول های زیر مراجعه کنید و به قسمت پیکربندی آنها بروید و برای هر کدام متنی که داخل فایل `txt` هم نام با نام ماژول قرار گرفته است را پس از قرار دادن ادیتور در حالت مشخص شده در عکس در آن کپی کنید (متن پیش فرض را با آن جایگزین کنید)

○ `blockhtmlfooter`


○ `blockhtmlbottomcontent`

○ `blockhtmlbottom`

○ `blockhtmltopbox`

○ `blockhtmlsocial`

برای ماژول blockhtmlfooter ، Maintitle ، subheading ، Footer Logo tile را خالی بگذارید ولی لینک حتما پر باشد.



تنظیمات مربوط به اسلایدر :

برای عکس های پیش فرض از عرض ۹۸۰ و ارتفاع ۳۸۰ در پیکربندی ماژول homeslider استفاده کنید

تنظیمات مربوط به منو :

منوهای خود را از ماژول

OT Menu وارد نمایید .

به نکته زیر توجه داشته باشید:

برای اولین آیتم منو به طریق زیر عمل کنید

Display Product Categories را انتخاب کنید و سپس **روت** را انتخاب و سپس Select کنید در قسمت

Name چیزی ننویسید